

Business Banking ganz nach Ihrem Plan

BTV FINYU

Beschreibung von Benutzerprofilen

Benutzerprofile sind vorgefertigte Berechtigungen, die bestimmten Personen zugewiesen werden können. Diese Profile ermöglichen es Unternehmen, individuelle Zugriffsberechtigungen zu vergeben und Einsichts- sowie Autorisierungsrechte gezielt zu steuern.

Was ist ein „Teilnehmer“?

Ein „Teilnehmer“ wird von der Bank auf dem Bankrechner hinterlegt. Diese Person hat somit ein elektronisches Zeichnungsrecht für gewisse Konten, die von einer Kundin bzw. einem Kunden bestimmt wurden. „Teilnehmer“ können Transaktionen erstellen und freigeben. Ob dies durch eine Einzel- oder Kollektivzeichnung erfolgen kann, hängt von der Definition bei der Vertragserrichtung/-änderung ab.

Was ist ein „Benutzer“?

„Benutzer“ werden für Mitarbeiter*innen eines Unternehmens auf BTV FINYU angelegt. Dies kann durch die BTV oder den/die Kund*in selbst vorgenommen werden. „Benutzer“ können in BTV FINYU einsteigen und arbeiten. Damit „Benutzer“ Transaktionen freigeben können, müssen diese mit einem „Teilnehmer“ auf dem Bankrechner verknüpft werden.

• Berechtigungsprofil „Admin“

Ein „Admin“ erhält die entsprechende Menüberechtigung, mit der BTV FINYU verwaltet werden kann. Beispielsweise können Stammdaten gepflegt werden: Anlage von neuen „Gesellschaften“ und „Benutzern“, Zuweisung von „Benutzerprofilen“, Freischaltung von „Benutzern“, Anlage neuer Bankzugänge etc.

Beispiel: Es wird ein neues Konto eröffnet, das automatisch in BTV FINYU sichtbar ist. Durch den „Admin“ muss darüber hinaus die entsprechende „Gesellschaft“ angelegt und dem Konto zugewiesen werden.

• Berechtigungsprofil „Kontoeinsicht“

Dieses Profil erhält die Menüberechtigung „Cash Management“. Die Berechtigung für die Einsicht in die jeweiligen Konten erhält man über den „Teilnehmer“ am EBICS-Bankrechner bei der entsprechenden Bank.

Beispiel: Der/die Buchhalter*in soll die Konten des Unternehmens einsehen und Belege herunterladen können.

• Berechtigungsprofil „ALLE Konten sehen“

Mit diesem Profil verfügen „Benutzer“ auch ohne „Teilnehmer“ am EBICS-Bankrechner über Cash-Management-Funktionen und haben Einsicht in alle Konten sowie Kontobewegungen und können Kontoauszüge speichern. Sollten Mitarbeiter*innen nur bestimmte Konten sehen dürfen, wird das Modul Konzernverwaltung benötigt.

Beispiel: Ein „Admin“ erstellt für einen/eine Buchhalter*in einen „Benutzer“. Der/die Buchhalter*in soll ausschließlich Einsicht in die Konten des Unternehmens erhalten und elektronische Kontoinformationen herunterladen, aber keine Zahlungen aufgeben können

• Berechtigungsprofil „Zahlungen“

Mit diesem Profil können Zahlungen getätigt werden. Die Berechtigung für die Konten erhält man über den „Teilnehmer“ am EBICS-Bankrechner bei der entsprechenden Bank.

Beispiel: Der/die Buchhalter*in soll Zahlungen erstellen und freigeben können.

• Berechtigungsprofil „ALLE Konten Zahlungen erstellen“

Mit diesem Profil können „Benutzer“ auch ohne „Teilnehmer“ am EBICS-Bankrechner Zahlungen erstellen. Sollten Mitarbeiter*innen darüber hinaus auch noch Konten einsehen und steuern können, wird das Modul Konzernverwaltung benötigt.

Beispiel: Ein „Admin“ erstellt für einen/eine Buchhalter*in einen „Benutzer“. Der/die Buchhalter*in soll ausschließlich Zahlungen für die Konten des Unternehmens erstellen. Die erstellten Zahlungen werden anschließend von einem „Benutzer“, der auch ein „Teilnehmer“ ist, freigegeben.

- **Berechtigungsprofil „Lohn- und Gehaltszahlung MIT Details“**

Mit dieser Berechtigung ist es möglich, Zahlungen, die als Lohn- und Gehaltszahlungen markiert sind (SAL/SALA), einzusehen. Ebenso können einzelne Beträge der gesamten Zahlung, sofern für diese Zahlungen ein Sammelauftrag erstellt wurde, eingesehen werden.

- **Berechtigungsprofil „Lohn- und Gehaltszahlung OHNE Details“**

Mit dieser Berechtigung kann man Zahlungen, die als Lohn- und Gehaltszahlungen markiert sind (SAL/SALA), einsehen. Es ist nicht möglich, einzelne Beträge dieser Zahlungen zu sehen, sondern nur eine Gesamtsumme der Lohn- und Gehaltsdatei.

- **Berechtigungsprofil „ERP-Bridge-Benutzer“**

Der „ERP-Bridge-Benutzer“ hat ausschließlich die Berechtigung, Daten zu importieren und zu exportieren. Diesem/dieser User*in darf kein anderes Berechtigungsprofil zugewiesen werden.

Kontakt

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

BTV FINYU Service Team

E finyu@btv.at

Montag bis Freitag, 08.00 bis 17.00 Uhr
(an Bankwerktagen)

Erfahren Sie mehr unter
www.btv.at/btv-finyu

